


Aşağıdaki aşamaları inceleyerek Microsoft Outlook 2010 programında hesap oluşturabilir ve gerekli ayarlamaları yapabilirsiniz.

Aşama1: Microsoft Outlook 2010 programını başlatınız ardından Outlook 2010 programının Dosya menüsünden Hesap ayarları seçeneğine tıklayınız.



Aşama2: Hesap Ayarları seçeneğine tıkladığımızda E-mail hesapları penceresi açılacaktır. Açılan penceredeki E-posta sekmesinin hemen altında bulunan **Yeni** butonuna tıklayınız.

E-posta Hesapları

Hesap ekleyebilir ve varolan bir hesabı kaldırabilirsiniz. Hesap seçip ayarlarını değiştirebilirsiniz.

E-posta Veri Dosyaları RSS Akışları SharePoint Listeleri İnternet Takvimleri Yayımlanmış Takvimler Adres De

Yeni... Onar... Değiştir... Varsayılan Olarak Ata Kaldır

Adı	Tür
-----	-----

UTZ BİLİŞİM
Web Tasarım Ajansı

Kapat

Aşama3: Devam ettiğinizde karşınıza gelecek olan hesap kurulum ayarlarını, **Sunucu ayarlarını veya ek sunucu türlerini el ile yapılandır** diyerek devam ediyoruz.

Yeni Hesap Ekle

Otomatik Hesap Kurulumu
Diğer sunucu türlerine bağlanın.

E-posta Hesabı

Adınız:
Örnek: Ellen Adams

E-posta Adresi:
Örnek: ellen@contoso.com

Parola:
Parolayı Yeniden Yazın:
İnternet servis sağlayıcınızın verdiği parolayı yazın.

Metin İletisi (SMS)

Sunucu ayarlarını veya ek sunucu türlerini el ile yapılandır

UTZ BİLİŞİM
Web Tasarım Ajansı

< Geri İleri > İptal

Aşama4: Açılan yeni e-posta hesabı ekle penceresinde **Internet E-posta** seçeneğini işaretleyip ileri butonuna tıklayınız.

Hizmet Seç

Internet E-posta
E-posta iletileri göndermek ve almak için POP veya IMAP sunucunuza bağlanın.

Microsoft Exchange veya uyumlu bir hizmet
E-posta iletilerine, takvime, kişilere, fakslara ve sesli posta iletilerine bağlanın ve erişin.

Metin İletisi (SMS)
Mobile iletili hizmetine bağlanın.

UTZ BİLİŞİM
Web Tasarım Ajansı

< Geri İleri > İptal

Aşama5: Kullanıcı bilgileri, sunucu bilgileri, oturum açma bilgilerinizi kendini alanadınıza göre doldurunuz ve **Diğer Ayarlar** butonuna tıklayınız.

Internet E-posta Ayarları

Tüm bu ayarlar e-posta hesabınızın çalışabilmesi için gereklidir.

Kullanıcı Bilgileri

Adınız:

E-posta Adresi:

Sunucu Bilgileri

Hesap Türü:

Gelen posta sunucusu:

Giden posta sunucusu (SMTP):

Oturum Açma Bilgileri

Kullanıcı Adı:

Parola:

Parolayı anımsa

Güvenli Parola Kimlik Doğrulaması (SPA) kullanarak oturum açsın

Hesap Ayarlarını Sına

Bu ekrandaki tüm bilgileri doldurduktan sonra, aşağıdaki düğmeyi tıklayarak hesabınızı sinamanızı öneririz. (Ağ bağlantısı gerekiyor)

Hesap Ayarlarını Sına ...

İleri düğmesini tıklayarak Hesap Ayarlarını sinayın

Yeni iletilerin teslim yeri:

Yeni Outlook Veri Dosyası

Varolan Outlook Veri Dosyası

Gözet

UTZ BİLİŞİM
Web Tasarım Ajansı

Diğer Ayarlar ...

< Geri İleri > İptal

Aşama6: Açılan İnternet E-posta ayarları penceresinden **Giden Sunucu** sekmesine tıklayınız ardından **Giden sunucum (SMTP) için kimlik doğrulaması gerekiyor** ve **Gelen posta sunucum ile aynı ad ayarlarını kullan** butonlarını işaretleyelim.

Genel Giden Sunucusu Bağlantı Gelişmiş

Giden sunucum (SMTP) için kimlik doğrulaması gerekiyor

Gelen posta sunucum ile aynı ad ayarlarını kullan

Oturum açarken kullanılacak:

Kullanıcı Adı:

Parola:

Parolayı anımsa

Güvenli Parola Kimlik Doğrulaması (SPA) iste

Posta göndermeden önce gelen posta sunucusunda oturum aç

UTZ BİLİŞİM
Web Tasarım Ajansı

Tamam İptal

Aşama7: Yine aynı bölmede **Gelişmiş** sekmesine geçiyoruz. Burada bulunan **Giden Sunucu (SMTP)** portunu 25'ten 587'ye çeviriyoruz. Yani 25 i silip yerine 587 yazıyoruz ve Tamam diyerek bu pencereyi kapatıyoruz.

Genel Giden Sunucusu Bağlantı Gelişmiş

Sunucu Bağlantı Noktası Numaraları

Gelen sunucusu (POP3):

Bu sunucu şifreli bir bağlantı (SSL) gerektirir

Giden sunucusu (SMTP):

Aşağıdaki şifreli bağlantı türünü kullan: ▼

Sunucu Zaman Aşımı Sayısı

Kısa Uzun 1 dakika

Teslim

İletinin bir kopyasını sunucuda bırak

Sunucudan gün sonra kaldır

Silinmiş Öğeler'den silindiğinde sunucudan kaldır

UTZ BİLİŞİM
Web Tasarım Ajansı

Tamam İptal

Aşama8: Bir önceki pencereye tekrardan geri döndük. Böylece gelişmiş ayarlarımızı tamamlamış olduk.Ekranda parolayı anımsa kısmında tick işareti vardır. Bu işaretli olduğu zaman size tekrar tekrar parola sormayacaktır. Parolanızı sisteme kaydedecektir. Her seferinde parola sormasını istiyorsanız bu tick işaretini kaldırınız. Şimdi ise **İleri** butonuna basarak devam ediyoruz.

